Konfigurationsanleit ungen

- iOS Mail App
- Windows Mail App

iOS Mail App

1. Einstellungen

Öffne die App "Einstellungen" auf deinem iPad oder iPhone.



2. Passwörter & Accounts

Klicke auf "Passwörter & Accounts" um in die richtige Sektion zu gelangen.

3. Account hinzufügen

Klicke auf "Account hinzufügen".

in the second

4. Account-Typ wählen

Klicke auf "Andere" und anschließend auf "Mail-Account hinzufügen".



5. Persönliche Daten ausfüllen

Trage in dem nun erscheinenden PopUp deinen **Namen**, deine **E-Mail Adresse**, dein **Passwort** und eine passende **Berschreibung** für das E-Mail Konto ein. Klicke zum Abschluss auf **Weiter**.

Bitte beachte:

Der Name den du hier angibst wird später als Absender deiner Mails für andere Personen sichtbar.

6. Server konfiguriern

Im nachfolgenden Dialog müssen die eigentlichen Servereinstellungen vorgenommen worden. Der iOS Client unterstützt dich dabei jedoch, weshalb du lediglich zusätzlich zu den im Schritt 5 ausgefüllten Informationen den **Typ des Servers**, den **Hostnamen des Servers**, deinen **Benutzernamen** und dein **Passwort** ausfüllen musst.

Wähle als ersten Schritt bitte als Servertyp "IMAP".

-

Trage nun im Abschnitt **Server für eintreffende E-Mails** als **Hostname** "*mail.bitblaze.net*" ein, fülle deinen **Benutzernamen** aus (*dieser gleicht deiner E-Mail Adresse*) und gib anschließend dein **Passwort** ein.

Wiederhole selbiges auch für den Abschnitt **Server für ausgehende E-Mails**. Die einzutragenden Daten sind hierbei völlig ident.

7. Einstellungen prüfen und speichern

Prüfe abschließend nochmals deine Konfiguration. Solltest du dir sicher sein alles richtig eingetragen zu haben, klicke rechts oben auf **Weiter**.

8. Einzurichtende Dienste

iOS bietet dir die Möglichkeit auch Notizen in deiner bitblaze Mailbox zu speichern. Entscheide hier selbst ob du das möchtest. Stelle jedoch sicher, dass "Mail" in jedem Fall ausgewählt ist.

Solltest du deine Entscheidung getroffen haben, klicke abschließend auf **Sichern**.



9. Testen & Fertig

Du kannst nun testen ob alles wie gewünscht funktioniert indem du die Mail-App öffnest und versuchst E-Mails abzurufen und zu versenden.

Windows Mail App

1. Mail App öffnen

Öffne die E-Mail App auf deinem Windows 10 oder Windows 11 Computer.

2. Konten verwalten

Klicke unten links auf das Zahnradsymbol und anschließend in der sich öffnenden Liste auf der rechten Seite auf **Konten verwalten**.

3. Konto hinzufügen

Nun musst du auf den Button Konto hinzufügen klicken.

4. Dienst wählen

Es öffnet sich nun eine Liste mit unterstptzten Diensten. Hier musst du ganz nach unten scrollen und den Punkt **Erweitertes Setup** wählen.

5. Internet E-Mail

Wähle im sich öffnenden Fenster den Punkt Internet-E-Mail aus.

6. Daten eintragen

Trage nun in offenen Fenster all deine Daten ein.

E-Mail Adresse

deine E-Mail Adresse

Benutzername

erneut deine E-Mail Adresse

Kennwort

Das dir zugesendete bzw. dein selbstgewähltes Passwort.

Kontoname

Ein frei definierbares Feld damit du das Konto später in der Liste wiedererkennst.

Ihre Nachrichten unter diesem Namen senden

Deinen eigenen Namen oder Firmennamen. Dieser Name wird Empfängern deiner E-Mails später angezeigt.

Posteingangsserver

mail. bitblaze. net

Kontotyp

Wähle hier IMAP4 aus.

Postausgangsserver

mail. bitblaze. net

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

Ja

• Benutzernamen und Kennwort auch zum Senden von E-Mails verwenden

Ja

SSL für eingehende E-Mails erforderlich

la

• SSL für ausgehende E-Mails erforderlich

Ja

Klicke abschließend auf den Button Anmelden.

7. Fertig

Dein E-Mail Konto müsste nun in der linken Seitenleiste erscheinen und es sollte dir möglich sein E-Mails sowohl zu senden als auch zu empfangen.